

STRICKANLEITUNG Filzwolle Pantoffeln

- Material:
 - 100 gr. Bellalana Filzwolle
 - 100 % Schurwolle
 - 50 g / 50 m
 - Filzschuhe mit Knopf
 - Größe: verschiedene Größen in der Tabelle, hier Beispiel: Gr. 38/39
 - Verbrauch: ca. 200 g (bis Gr. 42/43)
 - Nadelstärke: Rundstricknadel 8,0 - 9,0
 - Nadelspiel 8,0 - 9,0

Muster

glatt rechts:

in R: Hinr.: re M, Rückr.: li M,

in Rd.: nur re M

Maschenprobe

(glatt rechts, ungefilzt): 11 M x 15 R = 10 cm x 10 cm

(glatt rechts, gefilzt): 15 M x 25 R = 10 cm x 10 cm

Anleitung

Hausschuhe:

32 M (siehe Tabelle) mit der Rundstricknadel anschlagen und 30 R (siehe Tabelle) glatt rechts str.. Dann die M auf 4 Nadeln des Nadelspiels verteilen: 4 x 8 M. Weiter in Rd. str., dabei in der 1. Rd. in der vorderen Mitte 2 M dazu anschlagen (= 34 M). Nach 25 Rd. (siehe Tabelle) die Spitze arbeiten. Dafür in jeder Rd. die letzten beiden M jeder Nadel re zus. str., wdh. bis auf jeder Nadel noch 2 M übrig sind. Diese mit dem Arbeitsfaden zusammen ziehen.

Rosette:

Für die Rosetten 2 Kordeln wie folgt str.: 45 M mit der Rundstricknadel anschlagen und in der folgenden R sofort wieder abk., dabei re M str..

Fertigstellung:

Hintere Naht an der Ferse möglichst flach schließen. Die Hausschuhe zusammen mit den Kordeln filzen. Anschließend die Kordeln jeweils zu einer Schnecke zusammenrollen und von hinten mit Nähgarn fest zusammennähen. Die Rosetten vorne mittig auf den Hausschuhen befestigen (siehe Bild).

Filzen

Die Hausschuhe in der Waschmaschine separat bei 40 gr.(Buntwaschprogramm ca. 2 Std.) filzen. Geben Sie etwas Waschmittel, aber keinen Weichspüler dazu. Für ein besseres Filzen geben Sie 2 oder 3 Tennisbälle mit in die Waschmaschine. Nach dem Filzen die gefilzten Stücke sofort in Form bringen und trocknen lassen.(evtl. reinschlüpfen)

Abkürzungen:

M = Masche(n) • Rd. = Runde(n) • R = Reihe(n) • Hinr. = Hinreihe(n) • Rückr. = Rückreihe(n) • re = rechts • li = links • wdh. = wiederholen • zus. str. = zusammen stricken • str. = stricken • abk. = abketten

Größentabelle Filzschuhe

Mengenangabe in Gramm	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	150	150	150	200	200	200	200	250	250	250	250
Schuhgröße	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
Maschenanschlag	22	22	24	24	26	26	28	28	28	30	30	30	32	32	32	32	34	36	36	38	38	38	38	
Reihen ab Anschlag	22	23	23	24	24	24	25	25	26	27	28	30	32	32	33	34	35	35	36	36	38	38	39	41
geschlossene Runden	19	19	19	19	20	21	21	22	22	23	24	24	25	26	28	29	30	31	32	32	33	34	34	
Gesamtlänge nach dem Filzen	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	24	25	26	27	27	28	29	30	31	32	32	33	